

eBeam software アクティベーションマニュアル

eBeam を継続的に利用するためにはアクティベーション作業が必要です。本書の内容に沿ってアクティベーションしてください。アクティベーション方法は 2 通りあります。

【注意】

- eBeam ソフトウェアはアクティベーションを行ったコンピュータ上のみで使用できます。
- 1つの eBeam ソフトウェアで 2 台のコンピュータをアクティベーションすることができますが、内 1 台はコンピュータが故障した時のバックアップ用などとして使用することをお勧めします
- アクティベーションを行うにはインターネットに接続しているコンピュータが必要になります。
- アクティベーションを行ったライセンス情報をあとで他のコンピュータに移す可能性がある場合は、以下の「1. 本商品を使用するコンピュータがインターネットに接続されている場合」の手順でアクティベーションを行なってください。

1. 本商品を使用するコンピュータがインターネットに接続されている場合

eBeam Workspace または eBeam Scrapbook を起動するとアクティベーション画面が表示されます。

全ての項目を入力後、[送信]ボタンを押します。

ライセンスキーは CD-ROM のケースに添付されています。

【お知らせ】

- インターネットに接続してアクティベーションした場合に限り、アクティベーションを行ったライセンス情報を他のコンピュータに移動することができます。

eBeam Workspace または eBeam Scrapbook のオプション画面にある「アクティブ化」タブをご確認ください。


オプション画面を表示するには、eBeam Workspace ではツールパレットを右クリックしたメニューの [オプション(O)...] を、eBeam Scrapbook では [ヘルプ(H)] - [ソフトウェアアクティベーション(A)] を選択します。

2. 本商品を使用するコンピュータがインターネットに接続されていない場合

別途インターネットに接続できるコンピュータが必要です。

■ 本商品を使用するコンピュータでの作業

eBeam Workspace または eBeam Scrapbook を起動するとアクティベーション画面が表示されます。



アクティベーションコードを入力して、[送信]ボタンを押します。

アクティベーションコードはインターネットに接続しているコンピュータを利用して確認します。

■ インターネットに接続しているコンピュータでの作業

アクティベーション画面の指示に従い、ブラウザで <http://www.e-beam.com/activate/> を入力し、eBeam ソフトウェアアクティベーションの要求画面を表示します。

eBeam Software Activation Request /
eBeam ソフトウェアアクティベーションの要求

First Name / 名前 :

Last Name / 姓名 :

Email / メール アドレス :

Request Number / リクエスト番号 :

License Key / ライセンス キー :

全ての項目を入力後、[Submit / 送信]ボタンを押します。

リクエスト番号は本商品を使用するコンピュータのアクティベーション画面に表示されています。

ライセンスキーは CD-ROM のケースに添付されています。

[Submit / 送信]ボタンを押すとブラウザ上に 11 桁のアクティベーションコード (Activation Code) が表示されます。

eBeam®は Luidia, Inc.の米国または他の国々における商標または登録商標です。